


Seiten-Einstellungen für Reports

Bei Erstellung eines neuen Reports sollten zunächst die Grundeinstellungen für Seitengröße, Ränder etc. eingestellt bzw. überprüft werden.




Drucker-Einstellungen



Auf der 1. Karte können Sie den Drucker festlegen, mit dem dieser Report standardmäßig ausgedruckt werden soll. Stehen z. B. verschiedene Drucker wie Schwarz-Weiß-Drucker, Farbdrucker, Drucker für DIN A3 oder Drucker mit verschiedenen Papierfächern für unterschiedliche Papierarten und -größen zur Verfügung, können Sie im Vorfeld klären, dass dieses Formular stets mit einem bestimmten Drucker ausgedruckt werden soll. Standard ist für den Drucker "Default".

Falls der Report standardmäßig gleich mehrfach ausgedruckt werden soll, so können Sie dies bei "Exemplare" dauerhaft einstellen.


Bei mehrseitigen Reports kann die Ausgabe bei Mehrfachdruck gleich sortiert ausgegeben werden.




Bei mehrseitigen Reports kann bei einem Duplexdrucker die Art des Papierwendens vorgegeben werden.

Einstellung der Papiergröße

Die Einstellung der Papiergröße erfolgt über die 2. Karte.



Einstellung der Papierzufuhr




Bei Druckern mit verschiedenen Papierfächern (s. o.) kann auf der 3. Karte dem Report entsprechend das gewünschte Fach für die Papierzufuhr fest voreingestellt werden.

Einstellung von Spalten

Die 4. Karte ermöglicht die Einstellung von Spalten.


Dabei errechnet das Programm automatisch die Spaltenbreite, indem der verfügbare Platz gleichmäßig auf die Spalten aufgeteilt wird. Die Zahlen in den Spalten geben den Abstand vom linken Rand an, gemessen in der für den Reportdesigner voreingestellten Maßeinheit *. (hier: Millimeter)

Wichtig für die Eingabe der Daten z. B. einer Telefonliste ist die Reihenfolge: Spaltenweise (von oben nach unten) oder zeilenweise (von links nach rechts)



Auf Wunsch kann der Zeilenabstand vergrößert werden.

Einstellung der nicht bedruckbaren Ränder



Die Ränder des Papiers, die nicht bedruckt werden sollen, können auf der 5. Karte festgelegt werden.

Die Fläche, die nach diesen Einstellungen im Report angezeigt wird, ist die bedruckbare Fläche. Die Ränder sind ausgeblendet.

*** Einstellung der Maßeinheiten**

Diese Einstellungen erfolgen im Formulardesigner über -> Bericht -> Maßeinheiten

Hinweis:

Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.11.8 und den ReportBuilder 15.05 Build 275.

Bedingt durch die Weiterentwicklung von SchILD und den dazu gehörenden Tools sind bei künftigen neueren Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.